


# PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

## SERIE CPX-900



Questo manuale di istruzioni descrive la procedura di aggiornamento del tester per batterie.



Leggere attentamente le istruzioni e seguire le operazioni descritte.

**Nota:** la posizione delle icone visualizzate sulle immagini dello schermo in questa procedura potrebbe essere diversa dalla posizione reale sul tester per batterie a seconda delle diverse versioni.









**Durante la procedura, il dispositivo deve essere collegato alla batteria mediante opportuni morsetti.**

Se durante la seconda metà dell'aggiornamento non è collegata alcuna batteria, potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo presso un punto di assistenza.

Visivo	Procedura passo-passo
	<p>Per avviare il processo di aggiornamento via etere, è necessario <b>essere connessi ad una rete Wi-Fi stabile</b>.</p> <p><b>Come effettuare il controllo?</b> È possibile verificare se si è connessi alla rete Wi-Fi, controllando se nel menu principale è visibile l'icona relativa.</p>
	<p>Accedere a <b>Messages</b> (Messaggi) nel menu principale e <b>selezionare il messaggio</b> che indica che è disponibile un aggiornamento.</p>
	<p>Il caricamento dell'aggiornamento inizia in modo automatico.</p> <p><b>Avvertenza</b> Assicurarsi che il dispositivo sia collegato ad una batteria, così da evitare che si scarichi durante il processo di aggiornamento.</p>
	<p>Il dispositivo si sta collegando alla rete utilizzata l'ultima volta.</p> <p><b>Problema?</b> <b>Se si verifica un problema di connessione a una rete, procedere come segue.</b></p> <p><b>Nessun problema?</b> Se il dispositivo è in grado di stabilire una connessione ad una rete Wi-Fi senza problemi, l'aggiornamento sarà eseguito automaticamente. L'operazione richiede circa <b>15 - 30 minuti</b>, a seconda della connessione Wi-Fi disponibile.</p>

# PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

## SERIE CPX-900

Visivo	Procedura passo-passo
	Se il dispositivo non è in grado di connettersi direttamente ad una rete Wi-Fi, sarà avviata la ricerca delle reti disponibili.
	Selezionare la <b>rete</b> a cui si desidera connettersi.
	Se la rete è protetta da password, è necessario inserire la <b>password</b> fare clic su ' <b>Save</b> ' (Salva) nell'angolo inferiore destro dello schermo.
	È in corso il collegamento del dispositivo alla rete appena selezionata. <b>Problema?</b> Nel caso in cui non sia ancora possibile connettersi ad una rete, è possibile riprovare. Se il problema persiste, contattare il <b>centro di assistenza</b> più vicino. <b>Nessun problema?</b> Se il dispositivo è in grado di stabilire una connessione ad una rete Wi-Fi senza problemi, l'aggiornamento sarà eseguito automaticamente. L'operazione richiede circa <b>15 - 30 minuti</b> , a seconda della connessione Wi-Fi disponibile.
	Il dispositivo è in fase di aggiornamento. <b>Non</b> spostare il dispositivo o scollegarlo dalla batteria durante il processo di aggiornamento.
	Al termine dell'installazione dell'aggiornamento, il dispositivo verrà riavviato. Il dispositivo è pronto per essere riutilizzato. <b>Problema?</b> In caso di problemi durante o dopo il processo di aggiornamento, contattare il centro di assistenza più vicino.